

Adobe Illustrator 10 e Adobe Photoshop 6


Creare un'animazione con i livelli

Grazie alla possibilità di mantenere i livelli di Adobe® Illustrator® 10, Adobe Photoshop® è particolarmente indicato per adattare le tecniche di animazione tradizionali alla creazione di animazioni per Web di qualità professionale. Ecco come usare ImageReady per creare e ottimizzare un'animazione per Web da un file di Illustrator con più livelli.




1. Organizzare i livelli in Illustrator.

Aprire il file Illustrator che intendete usare per l'animazione e ordinarne i livelli. Assicuratevi di disporre i livelli nell'ordine in cui dovranno apparire come fotogrammi nell'animazione. Quando ImageReady converte i livelli in fotogrammi, l'ultimo livello viene considerato il primo fotogramma dell'animazione. Se necessario, potete comunque riorganizzare i livelli anche dopo aver aperto il file in ImageReady.



2. Esportare il file in Photoshop.


Scegliete File > Esporta. Per Formato, scegliete Photoshop e salvate il file. Nella finestra di dialogo Opzioni Photoshop, selezionate RGB per Modello di colore e Video (72 dpi) per Risoluzione. Selezionate Anti-alias per arrotondare i contorni dell'immagine esportata e Scrivi livelli nidificati per conservare i livelli. Fate clic su OK e uscite da Illustrator.



3. Aprire il file in ImageReady.

Avviate ImageReady e aprite il file che avete appena salvato in formato Photoshop. I livelli di Illustrator appaiono nella palette Livelli di ImageReady.


È possibile che durante l'esportazione in formato Photoshop del file di Illustrator con più livelli venga aggiunto un livello di sfondo. Se un livello vuoto chiamato "Sfondo" appare come ultimo livello nella palette Livelli di ImageReady, selezionatelo e fate clic sul pulsante Cestino della palette per eliminarlo.



4. Creare l'animazione.

Nel menu della palette Animazione di ImageReady selezionate Crea fotogrammi dai livelli. Ogni livello del file Illustrator diventa un fotogramma in sequenza e viene visualizzato nella palette Animazione.

Ora potete visualizzare un'anteprima dell'animazione, aggiungere, eliminare o modificare i fotogrammi e impostare a piacere le opzioni di playback.



5. Ottimizzare e salvare.

Scegliete Ottimizza animazione dal menu della palette Animazione, selezionate Rettangolo di selezione e Rimozione pixel ridondanti, quindi fate clic su OK. Fate clic con il pulsante destro del mouse (Windows®) o tenendo premuto il tasto Ctrl (Mac OS) sulla miniatura del fotogramma, quindi scegliete Automatica per mantenere i fotogrammi che includono trasparenze.

Nella palette Ottimizza, scegliete GIF dal menu del formato di file e selezionate altre opzioni con cui ottimizzare il file per la visualizzazione sul Web. Quindi scegliete File > Salva ottimizzato.

